

## 使用中国区病毒码和中国区更新服务器(China CDN)

一.中国区病毒码特点.....	1
二.中国区更新服务器特点.....	1
三.防毒墙网络版OfficeScan7.x如何使用中国区更新服务器? .....	1
四.中小企业版(CSS/CSM)如何使用中国区更新服务器?.....	2
五.硬件产品如何使用中国区更新服务器? .....	4
六.其他产品如何使用中国区更新服务器?.....	4

### 一.中国区病毒码特点

中国区病毒码包含中国区网络安全监测实验室开发的最新技术. 拥有本地技术团队的有力支持.具体特点和部署的方法请参考:

[http://support.trendmicro.com.cn/Anti-Virus/China-Pattern/Deploy\\_Doc/officescan.pdf](http://support.trendmicro.com.cn/Anti-Virus/China-Pattern/Deploy_Doc/officescan.pdf)

### 二.中国区更新服务器特点

我们强烈推荐用户使用本地更新服务器. 本地更新服务器有以下优势:

1. 更新速度快. 比国外更新服务器快几倍
2. 中国区网络安全监测实验室会把最新开发的技术上传到中国本地更新服务器(China CDN)

我们推荐:

- 1.产品更新在国内用户推荐使用 China CDN:

<http://officescan-p.activeupdate.trendmicro.com.cn/activeupdate/china> (以 officescan7 为例)

- 2.产品更新在国外用户可以使用:

<http://officescan-p.activeupdate.trendmicro.com/activeupdate/apac> (以 officescan7 为例)

### 三.防毒墙网络版 OfficeScan7.x 如何使用中国区更新服务器?

步骤 1 (修改更新源):


方法1. 要使用China Cache更新服务器, 请使用PKtool工具修改更新源。

[http://support.trendmicro.com.cn/Anti-Virus/China-Pattern/Pk\\_tools/PKTool-OSCE.zip](http://support.trendmicro.com.cn/Anti-Virus/China-Pattern/Pk_tools/PKTool-OSCE.zip)

请在 OSCE 服务器上运行该工具, 具体使用方法请参考压缩包内部的 readme.

方法2. 也可以自己在OSCE Web控制台上更改更新源, 把更新源指向

<http://officescan-p.activeupdate.trendmicro.com.cn/activeupdate/china>



#### 更新源

- 趋势科技 ActiveUpdate 服务器  
(<http://officescan-p.activeupdate.trendmicro.com/activeupdate>)
- 其他更新源 0  
<http://officescan-p.activeupdate.trendmicro.com.cn/activeupdate/china>
- 其他更新源 1

#### 步骤 2(确认设置是否正确):

为了防止有误删文件的情况发生, 建议做以下设置:



#### 注意:

必须同时把**手动扫描, 实时扫描, 预设扫描** (三项) 的设置设在 **ActiveAction** 上

## 四.中小企业版(CSS/CSM)如何使用中国区更新服务器?

我们强烈建议中小企业版本使用中国区病毒码和中国区更新服务器, 设置方法如下:

**步骤 1 (修改更新源):** 在更新->更新源中修改到其他更新源

如果是 CSM3.5&3.6 版本, 请修改成

<http://csm3-p.activeupdate.trendmicro.com.cn/activeupdate/china>

如果是 CSM3.0 版本, 请修改成:

<http://csm-p.activeupdate.trendmicro.com.cn/activeupdate/china>

# 趋势科技 中小企业网络安全控制台

实时状态 | 安全设置 | 爆发防御 | 扫描 | **更新** | 报告 | 首选项 | 帮助

更新 > 更新源

选择用于更新组件的位置时，要考虑客户端和更新源之间网段的

服务器 | 安全客户端

从以下位置下载更新

- 趋势科技的 ActiveUpdate 服务器  
(http://csm36-p.activeupdate.trendmicro.com/activeupdate/apac/)
- 含有当前文件副本的 Intranet 位置  
UNC 路径:   
示例: \\tw-server\download  
用户名:   
密码:
- 其他更新源**  
URL:

步骤 2(确认设置是否正确):

如果之前使用全球病毒码，请在所有组中配置:

# 趋势科技 中小企业网络安全控制台

实时状态 | **安全设置** | 爆发防御 | 扫描 | 更新 | 报告 | 首选项 | 帮助


安全设置

安全管理服务器: 10.28.132.31 端口: 8059

**配置** | 复制设置 | 添加组 | 添加 | 删除 | 移动 | 重置计数

名称	IP 地址	在线/离线	平台
我的公司			
服务器(默认)			
台式机(默认)			

2. 把处理措施设置为"ActiveAction"



手动扫描和预设扫描:



### 注意:

必须同时把手动扫描, 实时扫描, 预设扫描 (三项) 的设置设在 **ActiveAction** 上

## 五.硬件产品如何使用中国区更新服务器?

硬件产品使用中国区病毒码和中国区更新服务器请参考:

[http://support.trendmicro.com.cn/Anti-Virus/China-Pattern/Deploy\\_Doc/硬件产品使用中国本地更新服务器SOP.pdf](http://support.trendmicro.com.cn/Anti-Virus/China-Pattern/Deploy_Doc/硬件产品使用中国本地更新服务器SOP.pdf)

## 六.其他产品如何使用中国区更新服务器?

因为趋势科技产品众多, 在此不一一说明. 但是要使用中国区病毒码和中国区更新服务器设置方法相当简单:

只需要找到各自产品原来的更新源，并把更新源修改成对应产品的更新地址即可！

**OSCE8:**<http://osce8-p.activeupdate.trendmicro.com.cn/activeupdate/china>

**CSM3.5&3.6:**<http://csm3-p.activeupdate.trendmicro.com.cn/activeupdate/china>

**ISVW:**<http://isvw-av.activeupdate.trendmicro.com.cn/activeupdate/china>

**HouseCall6.0:**<http://housecall-p.activeupdate.trendmicro.com.cn/activeupdate/china>

**TMCM3.x:**<http://cm-p.activeupdate.trendmicro.com.cn/activeupdate/china>

**ISWP:**<http://iswp-p.activeupdate.trendmicro.com.cn/activeupdate/china>

**CSM3.0:**<http://csm-p.activeupdate.trendmicro.com.cn/activeupdate/china>

**OSCE7.x:**<http://officescan-p.activeupdate.trendmicro.com.cn/activeupdate/china>

**SMLN:**<http://smln-p.activeupdate.trendmicro.com.cn/activeupdate/china>

**ISWP5:**<http://iswp5-p.activeupdate.trendmicro.com.cn/activeupdate/china>

**SMEX:**<http://smex-p.activeupdate.trendmicro.com.cn/activeupdate/china>

**SPLX:**<http://splx-p.activeupdate.trendmicro.com.cn/activeupdate/china>

**IMSSNT:**<http://imss-p.activeupdate.trendmicro.com.cn/activeupdate/china>

**IWSS:**<http://iwss-p.activeupdate.trendmicro.com.cn/activeupdate/china>

**IMSSUX/IMSA:**<http://imss-unix-p.activeupdate.trendmicro.com.cn/activeupdate/china>

**HouseCall6.5:**<http://housecall-v8.activeupdate.trendmicro.com.cn/activeupdate/china>

**IGSA:**<http://igsa-p.activeupdate.trendmicro.com.cn/activeupdate/china>

**SPNT5.58:**<http://serverprotect-p.activeupdate.trendmicro.com.cn/activeupdate/china>

**IWSA31:**<http://iwsa31-p.activeupdate.trendmicro.com.cn/activeupdate/china>

**SPNT5.7:**<http://spnt57-p.activeupdate.trendmicro.com.cn/activeupdate/china>